НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ DCOM ДЛЯ УДАЛЕННОЙ КОНСОЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОМЕНА ИЛИ РАБОЧИХ ГРУПП

SMART-SOFT

Данную настройку необходимо произвести, если у Вас появляются ошибки, связанные с запуском удаленной консоли. Для запуска консоли Traffic Inspector с удаленного компьютера нужно произвести настройку DCOM. Для начала сделаем это на сервере.

1. Откройте Пуск \rightarrow Выполнить и введите «dcomcnfg», нажимайте «OK».

Введите имя программ	
Интернета, которые тре	ебуется открыть.
<u>О</u> ткрыть: dcomcnfg	~
😗 Это задание будет о	создано с правами администратора

2. После этого запустится служба компонентов. Откройте Службы компонентов → Мой компьютер и зайдите в его свойства.

<u>(e.</u>	Службы компоненто)B	- • ×
🥙 Файл Действие Вид Окно Справк	a		- 5 >
 Корень консоли Службы компонентов Компьютеры Просмотр событий (Локал Службы (локальные) 	Обновить все компоненты Вид ► Свойства	Действия Компьютеры Дополнительные действия	•
< III >			

Зайдите во вкладку «Безопасность СОМ». После этого перейдите во все пункты «Изменить умолчания...», добавьте группу «Все» и разрешите этой группе выполнение всех операций. Зайдите во вкладки «Изменить ограничения...» в разделе «Разрешения на запуск» и также добавьте туда группу «Все». Во вкладке «Свойства по умолчанию» установите в настройках «Уровень проверки подлинности по умолчанию» - По умолчанию, а «Уровень олицетворения по умолчанию» - Определить

Общие	Параме	тры	Свойства п	о умолчанию	Набор про	токолов	- Eeson	асность СОМ	MSDTC
Набор проток	олов	Безопа	сность СОМ	MSDTC	Общие	Па	араметры	Свойства по	умолчанию
Права доступа Можно изми разрешен д устанавлива определяют Ост пов зап	а энять список оступ к прило ать ограничен свои собств орожно: изм лиять на спо уск, подключ	лиц, кото ожениям. ния на пр енные ра енение ра собность ения и но	орым по умолчан Также можно иложения, котор зрешения, азрешений на до приложения вы рмально функш	нию рые ступ может полнять нонировать.	Разреши Вклюцита Свойства Уровень га Уровень па Уровень Па Уровены Уровены Опочисы	ть использ на компы связи DCO роверки по сетов. проверки проверки	ование DCOM отере Интерн М по умолчани одлинности оп подлинности г	на этом компьют ет-службы СОМ ию ределяет безопас то умолчанию:	ере ность на
Изменить <u>о</u> гр	аничения	Измен	ить значения по	умолчанию	По умо	чанию		·	
Можно изме разрешено Также можи которые опр	енять список запускать пр ю устанавли ределяют сво	лиц, кото иложения вать огра ои собств	орым по умолчан я или активиров ничения на прил енные разрешен	чию ать объекты. южения, иия.	имени уче Уровень Опреде	тной запис олицетвор лить	и клиента. рения по умол	чанию:	
Ост акт при нор	орожно: изм ивацию може ложения выг мально функ	енение ра т повлия юлнять за циониров	азрешений на за ть на способнос апуск, подключе ать.	пуски ть ния и	Средства использов заданный анонимно	защиты пр заны, если по умолчан го.	и отслеживан применяется нию уровень о	ии ссылок могут б проверка подлинн лицетворения отли	ыть ости и ичен от
Изменить огр	аничения	И <u>з</u> мен	ить значения по	умолчанию	Повь	шенная <u>б</u> е	зопасность дл	пя отслеживания с	сылок
одробнее о <u>на</u>	стройке этих	парамет	D <u>OB</u> .		Подробнее (настройк	е этих параме	<u>тров</u> .	

3. На сервере доступа зайдите в Панель управления → Администрирование → Управление компьютером → Локальные пользователи и группы → Пользователи. Создайте пользователя с такими же именем и непустым паролем, как и на клиентской машине, с которой планируете подключаться. Назначьте данному пользователю права администратора. Проверьте через проводник доступ на ресурсы типа \\server\c\$, где server - имя сервера в сети. Пароль при этом запрашиваться не должен.

Внимание!

Для доступа к ресурсам типа C\$ ADMIN\$ на OC семейства Windows начиная с Windows 8 необходимо создать в реестре параметр LocalAccountTokenFilterPolicy (тип DWORD) по следующему пути:

 ${\sf HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System}$

Значение параметра — 1

Доступ к административным ресурсам появится после перезагрузки. Перезапустите сервер и машину клиента.



4. Запустите консоль Traffic Inspector на сервере.



5. Зайдите в «Администрирование → Группы → Администраторы» и измените параметры доступа в консоль, создав учетную запись администратора с помощью мастера.

Выберите пункт «Учетная запись Windows».



Нажмите «Далее» и в следующем окне введите учетную запись.

A	дминистрирование - новый пользователь
Админис	трирование - новый пользователь
 Тип пользователя Учетная запись Дополнительно 	Введите учетную запись Windows - из домена (AD) или локальную с сервера test\user Задается в виде DOMAIN\UserName или COMPNAME\UserName Пользователь запрещен Параметры доступа Доступ к разделу "Отчеты"
Помощь	< Назад Далее > Отмена

Несколько раз нажмите «Далее». После чего нажмите «Готово».

	дминистрирование - новыи пользователь	-
Ф. Админис	трирование - новый пользователь	
 Тип пользователя Учетная запись Дополнительно 	Запрещение сохранения профиля ГПо умолчанию (как у группы) Запретить сохранение профиля	
	Примечания	
Помощь	< Назад Готово Отмена	
A	дминистрирование - новый пользователь	x
11111 @sem		
аранис Собе Админис	трирование - новый пользователь	
Королователя Тип пользователя Учетная запись	трирование - новый пользователь	
Кородиль Админис	трирование - новый пользователь	
Админис Тип пользователя Учетная запись Профиль Дополнительно	Трирование - новый пользователь	

После этого запускайте консоль на машине клиента.